



E-Mail-Server für Android ändern




1. Öffnen Sie Outlook auf Ihrem Smartphone. Tippen Sie auf das Symbol oben links.

2. Tippen Sie auf das Zahnrad unten links.

3. Tippen Sie auf das Postfach, welches geändert werden soll.

4. Löschen Sie nun dieses Konto.

E-Mail-Postfach auf Android-Gerät




5.

Geben Sie hier die Mailadresse ein, die Sie hinzufügen möchten.

6.


Tippen Sie auf „WEITER“.



7.

Wählen Sie hier den Punkt „IMAP“ aus.

E-Mail-Postfach auf Android-Gerät



8. E-Mail-Adresse
info@sellwerk-suppenliebe.de

Anzeigename (Beispiel: Max Muster)

Beschreibung (Beispiel: Büro, Rechnung)

9. IMAP-Posteingangsserver

IMAP-Hostname Port

Sicherheitstyp
SSL/TLS

10. IMAP-Benutzername

11. IMAP-Passwort

12. SMTP-Postausgangsserver

SMTP-Hostname Port

Sicherheitstyp
SSL/TLS

13. SMTP-Benutzername

14. SMTP-Benutzername

8.

Geben Sie hier die Mailadresse ein, die Sie hinzufügen möchten. Zusätzlich können Sie hier auch einen Anzeigenamen und eine Beschreibung für Ihr Postfach hinzufügen. (Keine Pflichtfelder)

9.

Im IMAP-Posteingangsserver geben Sie den Hostnamen ein. Hostname: „**mail.hostedemail.com**“. Bei Port geben Sie „**993**“ ein.

10.

Der IMAP-Benutzername ist die Mailadresse die Sie hinzufügen möchten und oben bei Schritt 4. Angegeben wurde.

11.

Das IMAP-Passwort ist Ihr aktuell genutztes E-Mail-Passwort.

12.

Im SMTP-Postausgangsserver geben Sie den Hostnamen ein. Hostname: „**mail.hostedemail.com**“. Bei Port geben Sie „**465**“ ein.

13.

Der SMTP-Benutzername ist die Mailadresse die Sie hinzufügen möchten und oben bei Schritt 8 Angegeben wurde.

14.

Geben Sie hier Ihr Passwort von Schritt 9 ein.

15.

Tippen Sie dann auf den Haken oben rechts.