


## E-Mail-Postfach auf Android-Gerät




1. Öffnen Sie die Outlook App.




2. Geben Sie hier die Mailadresse ein die Sie hinzufügen möchten.

3. Tippen Sie auf „WEITER“.



4. Wählen Sie hier den Punkt „IMAP“ aus.

## E-Mail-Postfach auf Android-Gerät



12. ✓

← Mit IMAP verbinden ?

E-Mail-Adresse  
info@sellwerk-suppenliebe.de

Anzeigename (Beispiel: Max Muster)

Beschreibung (Beispiel: Büro, Rechnung)

5.

IMAP-Posteingangsserver

IMAP-Hostname Port

Sicherheitstyp  
SSL/TLS

6.

7. IMAP-Benutzername

8. IMAP-Passwort

SMTP-Postausgangsserver

SMTP-Hostname Port

Sicherheitstyp  
SSL/TLS

9.

10. SMTP-Benutzername

11. SMTP-Passwort

5.

Geben Sie hier die Mailadresse ein, die Sie hinzufügen möchten. Zusätzlich können Sie hier auch einen Anzeigenamen und eine Beschreibung für Ihr Postfach hinzufügen. (Keine Pflichtfelder)

6.

Im IMAP-Posteingangsserver geben Sie den Hostnamen ein, den Sie dem Datenblatt entnehmen: „[mail.hostedemail.com](https://mail.hostedemail.com)“. Bei Port geben Sie „993“ ein.

7.

Der IMAP-Benutzername ist die Mailadresse, die Sie hinzufügen möchten und oben bei Schritt 5 angegeben wurde.

8.

Das IMAP-Passwort haben Sie per SMS erhalten oder befindet sich in Ihrem Datenblatt.

9.

Im SMTP-Postausgangsserver geben Sie den Hostnamen ein den Sie aus dem Datenblatt entnehmen „[mail.hostedemail.com](https://mail.hostedemail.com)“. Bei Port geben Sie „465“ ein.

10.

Der SMTP-Benutzername ist die Mailadresse, die Sie hinzufügen möchten und oben bei Schritt 5 angegeben wurde.

11.

Geben Sie hier Ihr Passwort von Schritt 8 ein.

12.

Tippen Sie dann auf den Haken oben rechts.